

Leica Geosystems

Licence Activation Guide

Activación de Licencia para CS10/CS15





Estimado cliente...

Gracias por comprar una licencia para nuestro producto. Las siguientes instrucciones le guiarán a través del proceso de activación de la licencia.

- Por favor, registre su producto en myWorld.leica-geosystems.com, nuestra plataforma de Internet para clientes. myWorld ofrece acceso 24/7 a toda la información que necesita para administrar activamente su equipo. Aquí encontrará información detallada sobre cada producto y su historial de servicio. La información también le ayudará a mantener el valor del producto, al mismo tiempo que le permite obtener la máxima eficiencia y productividad.

Activar licencia

- El procedimiento es válido para cualquier licencia.

| Paso | Descripción | | |
|---|--|---|---|
|  | Puede descargar las licencias desde myWorld. Consultar "Descargar licencia". | | |
|  | Para cargar una licencia, guarde el archivo de la clave (por ejemplo L_2500123.key) en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento. Inserte el dispositivo de almacenamiento en el equipo. | | |
| 1. | Encienda el equipo. | | |
| 2. | Ir a Usuario\Herramientas & Utilidades\Carga clave licencia . | | |
| 3. | <table border="0"><tr><td>Introducir la licencia: Seleccionar Método: Entrada manual Contraseña: Introducir la licencia. Pulsar OK. La licencia está activada y puede ser usada.</td><td>Cargar la licencia: Seleccionar Método: Cargar Fichero Dispositivo: Seleccione el dispositivo de almacenamiento en uso.</td></tr></table> | Introducir la licencia: Seleccionar Método: Entrada manual Contraseña: Introducir la licencia. Pulsar OK . La licencia está activada y puede ser usada. | Cargar la licencia: Seleccionar Método: Cargar Fichero Dispositivo: Seleccione el dispositivo de almacenamiento en uso. |
| Introducir la licencia: Seleccionar Método: Entrada manual Contraseña: Introducir la licencia. Pulsar OK . La licencia está activada y puede ser usada. | Cargar la licencia: Seleccionar Método: Cargar Fichero Dispositivo: Seleccione el dispositivo de almacenamiento en uso. | | |
|  | Si la licencia de una aplicación se ha activado, pero la aplicación no está cargada en el equipo, consultar "Descargar aplicaciones" y "Carga de aplicaciones". | | |
|  | Si se ha activado una licencia de mantenimiento de software consultar "Actualizar software" para actualizar el software en el equipo. | | |


Descargar licencia

- El procedimiento es válido para cualquier licencia.


| Paso | Descripción |
|------|---|
| 1. | Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com . |

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

| Paso | Descripción |
|---|---|
| 2. | Vaya a myProducts y seleccione su producto. |
|  | Si su producto no está en la lista, pulse Añadir Producto . |
| 3. | En la página Sumario , pulse Descarga de claves . En la siguiente pantalla, pulse Guardar y seleccione un directorio para salvar el fichero. Pulse Guardar . Copie el archivo *.key en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento. |


Descargar aplicaciones

| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1. | Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com . |
| 2. | Vaya a myProducts y seleccione su producto. |
|  | Si su equipo no está en la lista, pulse Añadir Producto . |
| 3. | Pulse la página Software y descargue las aplicaciones en su ordenador. El archivo zip contiene todas las aplicaciones. |
| 4. | Descomprima y almacene los ficheros de aplicación necesarios en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento. |

Carga de aplicaciones

| Paso | Descripción |
|------|---|
| 1. | Inserte el dispositivo de almacenamiento en su equipo y enciéndalo. |
| 2. | Vaya a Usuario\Herramientas & Utilidades\Carga firmware & programas . |
| 3. | Seleccione: Objeto a transferir: Aplicación Desde: Seleccione el dispositivo de almacenamiento en uso. Programa: Seleccione la aplicación a cargar. |
| 4. | Pulse OK . La aplicación de software está cargada en su equipo. |

Actualizar software

| Paso | Descripción |
|---|--|
| 1. | Conecte su equipo al ordenador. |
| 2. | Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com . |
| 3. | Vaya a myProducts y seleccione su producto. |
|  | Si su producto no está en la lista, pulse Añadir Producto . |
| 4. | En la página Software , busque en la sección Actualización de Software Online Automática . |
| 5. | Pulse Iniciar Actualización . |

En caso de fallo en la activación...

En caso de que falle la activación de la licencia:

- contacte con su proveedor Leica Geosystems local.

O bien

- introduzca un nuevo incidente de soporte en myWorld.leica-geosystems.com que será respondido por su equipo de soporte de Leica Geosystems.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems